

Como redirecionar o E-mail Profissional para outro Gerenciador de E-mail?

A maioria dos usuários utiliza os serviços de e-mails conhecidos como **webmail** - nesse caso, o acesso ao e-mail é realizado acessando na internet o serviço de e-mail -, como Gmail, Outlook.com, Hotmail, RainLoop Webmail (serviço de e-mail profissional da Builderall), entre outros. Porém, há uma grande quantidade de usuários que utilizam plataformas conhecidas como **aplicativos de e-mail** - programas instalados em seu computador para gerenciar e-mails -, gerenciadores de e-mail como o Mozilla Thunderbird, Mailbird, TouchMail, Opera Mail, Apple Mail, são alguns exemplos.

Devido à diferença nos tipos de serviço de e-mail, você pode adicionar qualquer conta de um webmail ao seu aplicativo de e-mail para que o gerenciamento seja feito através do mesmo. Por exemplo, você pode adicionar contas de webmail - Gmail, Outlook.com, Hotmail.com, Yahoo, RainLoop Webmail - ao aplicativo Outlook ou Apple Mail para gerenciar todos os e-mails que serão encaminhados naqueles endereços de webmail.


Sendo assim, surge a dúvida: **Como configurar o email profissional da Builderall nesses gerenciadores de e-mails?**

A configuração permanece a mesma para todos os gerenciadores de email, portanto, insira as configurações a seguir no gerenciador de email escolhido por você.

Como saber meu servidor?

Acesse o site [DNSChecker](#), digite seu domínio, selecione a opção de apontamento **MX** e clique em buscar. O número que aparecer no lugar do **(X)**, indicado nas próximas configurações, é o seu pool, copie e cole no servidor de entrada e saída para realizar o redirecionamento.

Image not found or type unknown



Email de Entrada

- **Servidor:** substitua os campos que contém o mailXX (mailxx.l4email.com) pelo pool que você pegou.
- **POP Porta:** 995
- **IMAP Porta:** 993
- **Selecionar a opção:** Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL/TSL)

Qual a diferença entre POP e IMAP?

Ao realizar a configuração do redirecionamento de e-mails, será necessário escolher se o redirecionamento será do tipo POP ou IMAP, para escolher corretamente o tipo de redirecionamento que você deseja realizar em seus e-mails, vamos entender a diferença entre as duas opções:

POP: Essa opção funciona contatando seu serviço de webmail e baixando os novos e-mails encaminhados nele em seu computador ou Mac, após essa ação, os e-mails são excluídos do serviço de e-mail, mantendo o e-mail apenas localmente em seu computador ou dispositivo utilizado e não no servidor de e-mail, ou seja, esse protocolo não mantém uma cópia das mensagens no servidor, a menos que você marque a opção “deixar uma cópia no servidor” nas configurações do seu e-mail. Caso a opção POP seja selecionada, ao tentar acessar seu email de um dispositivo diferente do qual foi realizado a configuração, as mensagens baixadas anteriormente não estarão disponíveis.

IMAP:

Essa segunda opção sincroniza a caixa de e-mail com o servidor, permitindo que os e-mails sejam recebidos em vários locais diferentes. Ao receber uma mensagem de e-mail utilizando o protocolo IMAP, o e-mail não é baixado ou armazenado em seu computador; em vez disso, a visualização dele será a partir do próprio serviço de email. Sendo assim, os e-mails recebidos naquele gerenciador de e-mail poderão ser visualizados em seu telefone, um computador, um computador de um amigo, entre outros.

A opção do IMAP baixa uma mensagem apenas quando você clica na mesma e os anexos não são baixados automaticamente.

Email de Saída

- **Servidor:** substitua os campos que contém o mailXX (mailxx.l4email.com) pelo pool que você pegou.
 - **SMTP Porta:** 465 ou 587
 - **Selecionar a opção:** método de criptografia SSL/TSL
-

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

Faça seu negócio decolar

Equipe Builderall

Revision #5

Created Fri, Jun 12, 2020 5:45 PM

Updated Tue, Mar 5, 2024 12:56 PM by [Paula Bianca](#)