

# Saiba como ancorar seu Menu utilizando o Cheetah Builder no WordPressPro

Com dúvidas em como ancorar seu menu? Fique ligado nesse Tutorial.

[Screenshot\\_97.png](#)  
Image not found. Do type unknown

No seu Painel de WordPressPro selecione o Site desejado e clique em Administrar. Efetue o Login em seu WordPress com seu usuário e senha.

[Screenshot\\_110.png](#)  
Image not found. Do type unknown

No Menu lateral do Wordpress, localize aparência a opção Menu.

[Screenshot\\_111.png](#)  
Image not found. Do type unknown

Adicione um nome para seu menu, e as configurações do Menu de acordo com a sua preferência e Crie o esboço de seu Menu.

[Screenshot\\_112.png](#)  
Image not found. Do type unknown

No menu lateral localize links personalizados, adicione a URL sempre com o ID (#), seguida do nome de seu campo, adicione o texto do link, obedecendo o nome do campo no qual você deseja anexar.

### [Screenshot\\_113.png](#)

Image not found or type unknown

Sempre adicione a URL com o ID para que a âncora funcione perfeitamente, por exemplo: se quero ancorar a Home adiciono a URL: #home, seguido do texto do link, que no meu caso é Home. Depois Adiciono ao Menu, repito esse processo com todos os campos desejados um a um.

### [Screenshot\\_114.png](#)

Image not found or type unknown  
Sempre adicionando a ID(#) seguida do nome desejado, adicionando ao menu, campo a campo.

### [Screenshot\\_115.png](#)

Image not found or type unknown

Salve seu Menu.

### [Screenshot\\_116.png](#)

Image not found or type unknown

Após Criar e salvar o meu Menu, acesso minha página para configurar meu menu e as âncoras.

### [Screenshot\\_117.png](#)

Image not found or type unknown

Com as configurações de minha página aberta, localizo a opção MENU. Assim como no Cheetah o arrasto até a posição desejada.

### [Screenshot\\_118.png](#)

Image not found or type unknown

Ao Clicar sobre o Menu, as configurações se abrirão para que eu selecione o menu criado no Wordpress, nas configurações seleciono a aba Menu, e localizo qual desejo utilizar.

[Screenshot\\_119.png](#)

Image not found or type unknown

Após salvo as modificações.

[Screenshot\\_120.png](#)

Image not found or type unknown

Com o Menu devidamente anexado, selecione a linha desejada para efetuar a ancoragem, e clique na engrenagem de configuração.

[Screenshot\\_121.png](#)

Image not found or type unknown

Selecione a aba Avançado para efetuar a configuração de Âncora.

[Screenshot\\_122.png](#)

Image not found or type unknown

Na aba Avançados localizamos a opção Elemento HTML, lembramos que ao anexar o campo no menu sempre indicamos o ID com uma #, nesta hora no campo ID colocamos sempre o que segue a # ao criar o Menu, se minha primeira opção é Home, por exemplo, no campo ID indicamos a url cadastrada anteriormente home e assim ancoramos campo a campo.

[Screenshot\\_123.png](#)

Image not found or type unknown

Ao concluir a configuração sempre salvamos, a cada âncora anexada salvamos as modificações. E assim conseguimos utilizar a Âncora no Menu em nosso WordpressPro.

---

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

**Faça seu negócio decolar** ☐☐

**Equipe Builderall**

---

Revision #1

Created Mon, Apr 18, 2022 8:02 PM

Updated Mon, Apr 18, 2022 8:38 PM